

Documentação do Aplicativo Diagnóstico Profissional de Vibração em Rolamentos

Jobsson L - Documentação

07 de janeiro de 2026

1 Introdução

Este documento apresenta a documentação completa do aplicativo desenvolvido em Python utilizando `tkinter` e `matplotlib` para digitalização de gráficos de espectro de vibração a partir de imagens e realização de diagnóstico de falhas em rolamentos.

O aplicativo permite:

- Carregar uma imagem de um gráfico de espectro de vibração.
- Calibrar os eixos com 3 pontos conhecidos.
- Digitalizar automaticamente a curva do gráfico (detecção de linha escura).
- Editar manualmente os pontos digitalizados.
- Converter os pontos para valores reais (frequência em Hz e amplitude).
- Realizar diagnóstico de falhas em rolamentos modelos 6203ZZ ou 6204ZZ, identificando defeitos em pista externa, pista interna, esferas e gaiola.
- Exportar dados e salvar relatório visual.

O código é estruturado em uma única classe `GraphDigitizer` que gerencia toda a interface e lógica.

2 Como Usar o Aplicativo

1. **Carregar Imagem:** Selecione uma imagem do gráfico.
2. **Calibrar Eixos:** Clique em 3 pontos (inferior esquerdo, inferior direito e um pico conhecido) e informe os valores reais.
3. **Digitalização Automática:** Executada automaticamente após a calibração.
4. **Edição Manual:**
 - Clique esquerdo: adiciona ponto verde exatamente na posição clicada.
 - Clique direito próximo a um ponto verde: remove o ponto.
5. **Realizar Diagnóstico:** Informe RPM e modelo do rolamento (6203zz ou 6204zz).

6. **Exportar Dados:** Salva em Excel ou CSV.
7. **Salvar Diagnóstico:** Exporta o dashboard como PNG.

3 Estrutura Geral do Código

O código é composto pela classe `GraphDigitizer` com os seguintes métodos principais:

- `__init__`: Inicializa a interface gráfica.
- `load_image`: Carrega a imagem.
- `start_calibrate` / `on_click`: Calibração dos eixos.
- `auto_digitize_high_precision`: Digitalização automática de alta precisão.
- `on_edit_click`: Edição manual de pontos.
- `update_real_data` / `calibrate_transform`: Conversão para coordenadas reais.
- `realizar_diagnostico`: Análise de falhas e geração do dashboard.
- `export_data` / `salvar_diagnostico`: Exportação.
- `clear_all`: Limpeza total.

4 Código Fonte Completo

A seguir, o código completo do aplicativo, formatado para leitura:

```
1 import tkinter as tk
2 from tkinter import filedialog, messagebox, simpledialog
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk
5 from matplotlib.figure import Figure
6 from matplotlib.gridspec import GridSpec
7 import numpy as np
8 from PIL import Image
9 import os
10 from scipy.signal import find_peaks
11 import pandas as pd
12
13 class GraphDigitizer:
14     def __init__(self, root):
15         self.root = root
16         self.root.title("Diagnóstico Profissional de Vibração em Rolamentos")
17         self.root.geometry("1500x900")
18         self.image = None
19         self.image_np = None
20         self.points = []
21         self.calib_points = []
22         self.real_data = []
23         self.diagnostico_fig = None
24
25         # Variáveis para edição manual e região do gráfico
26         self.graph_x1 = None
27         self.graph_x2 = None
28         self.base_y = None
29
30         # Layout principal
31         self.main_frame = tk.Frame(self.root)
32         self.main_frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
33
34         self.control_frame = tk.Frame(self.main_frame, width=300, padx=15, pady=15, bg="#f5f5f5")
35         self.control_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y)
```

```

36         self.control_frame.pack_propagate(False)
37
38         self.plot_frame = tk.Frame(self.main_frame)
39         self.plot_frame.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.BOTH, expand=True)
40
41         self.fig = Figure(figsize=(13, 8), dpi=100)
42         self.ax_img = self.fig.add_subplot(121)
43         self.ax_plot = self.fig.add_subplot(122)
44         self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=self.plot_frame)
45         self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
46         self.toolbar = NavigationToolbar2Tk(self.canvas, self.root)
47         self.toolbar.update()
48
49         # Botes e ttulos
50         tk.Label(self.control_frame, text="DIAGNSTICO DE ROLAMENTOS", font=("Arial", 16, "bold"),
51         bg="#f5f5f5").pack(pady=20)
52         tk.Button(self.control_frame, text="Carregar Imagem", command=self.load_image, width=30, height=2,
53         bg="#4caf50", fg="white", font=("Arial", 10, "bold")).pack(pady=10)
54         self.btn_calibrate = tk.Button(self.control_frame, text="Calibrar Eixos (3 pontos)",
55         command=self.start_calibrate, state=tk.DISABLED, width=30, height=2, bg="#2196f3", fg="white",
56         font=("Arial", 10, "bold"))
57         self.btn_calibrate.pack(pady=10)
58         self.btn_diagnostico = tk.Button(self.control_frame, text="Realizar Diagnostico",
59         command=self.realizar_diagnostico, state=tk.DISABLED, width=30, height=2, bg="#ff9800", fg="white",
60         font=("Arial", 10, "bold"))
61         self.btn_diagnostico.pack(pady=10)
62         self.btn_export = tk.Button(self.control_frame, text="Exportar Dados", command=self.export_data,
63         state=tk.DISABLED, width=30, height=2, bg="#3f51b5", fg="white", font=("Arial", 10, "bold"))
64         self.btn_export.pack(pady=10)
65         self.btn_salvar_diagnostico = tk.Button(self.control_frame, text="Salvar Diagnostico (PNG)",
66         command=self.salvar_diagnostico, state=tk.DISABLED, width=30, height=2, bg="#f44336", fg="white",
67         font=("Arial", 10, "bold"))
68         self.btn_salvar_diagnostico.pack(pady=10)
69         tk.Button(self.control_frame, text="Resetar Zoom", command=self.reset_zoom, width=30, height=2,
70         bg="#e0e0e0").pack(pady=10)
71         tk.Button(self.control_frame, text="Limpar Tudo", command=self.clear_all, width=30, height=2,
72         bg="#9e9e9e", fg="white").pack(pady=20)
73
74         tk.Label(self.control_frame, text="Fluxo:\n1. Carregar imagem\n2. Calibrar (3 pontos)\n3.
75         Digitalizao automtica\n4. Editar pontos:\n    Clique esquerdo: adiciona ponto verde exatamente onde
76         voc clicar\n    Clique direito: remove ponto verde prximo\n5. Realizar Diagnostico\n6. Salvar relatrio
77         visual",
78         justify=tk.LEFT, font=("Arial", 9), bg="#f5f5f5", fg="#424242").pack(pady=10)
79
80         self.cid_click = None
81         self.cid_edit = None
82
83     def load_image(self):
84         path = filedialog.askopenfilename(
85             title="Selecione uma Imagem",
86             filetypes=[
87                 ("Imagens comuns", "*.bmp *.png *.jpg *.jpeg *.gif *.tiff *.tif *.webp"),
88                 ("BMP", "*.bmp"),
89                 ("PNG", "*.png"),
90                 ("JPEG", "*.jpg *.jpeg"),
91                 ("GIF", "*.gif"),
92                 ("TIFF", "*.tiff *.tif"),
93                 ("WEBP", "*.webp"),
94                 ("Todos os arquivos", "*.*")
95             ]
96         )
97         if not path:
98             return
99         try:
100             self.image = Image.open(path).convert('RGB')
101             self.image_np = np.array(self.image.convert('L'))
102             self.redraw(full_reset=True)
103             self.btn_calibrate['state'] = tk.NORMAL
104             messagebox.showinfo("Sucesso", "Imagem carregada com sucesso!")
105         except Exception as e:
106             messagebox.showerror("Erro", f"Falha ao carregar imagem:\n{e}")
107
108     def reset_zoom(self):

```

```

95         if self.image is None:
96             return
97         self.ax_img.clear()
98         self.ax_img.imshow(self.image)
99         self.ax_img.axis('off')
100        self.redraw_points_only()
101        self.update_spectrum_plot()
102        self.canvas.draw_idle()
103
104    def start_calibrate(self):
105        if len(self.calib_points) > 0:
106            if not messagebox.askyesno("Recalibrar?", "Isso limpar os dados atuais. Continuar?"):
107                return
108            self.clear_all()
109            self.mode = 'calibrate'
110            self.connect_click()
111            messagebox.showinfo("Calibrao", "Clique em 3 pontos conhecidos:\n1. Inferior esquerdo (X=0,
Y=0)\n2. Inferior direito (X=1000, Y=0)\n3. Topo de pico conhecido (Y > 0)")
112
113    def connect_click(self):
114        if self.cid_click is None:
115            self.cid_click = self.canvas.mpl_connect('button_press_event', self.on_click)
116
117    def on_click(self, event):
118        if event.inaxes != self.ax_img or event.xdata is None or event.ydata is None:
119            return
120        x, y = event.xdata, event.ydata
121        if self.mode == 'calibrate' and len(self.calib_points) < 3:
122            try:
123                x_real = simpdialog.askfloat("Valor X Real (Hz)", f"Ponto {len(self.calib_points)+1}/3",
initialvalue=[0, 1000, 370][len(self.calib_points)])
124                if x_real is None:
125                    return
126                y_real = simpdialog.askfloat("Valor Y Real (Amplitude)", "", initialvalue=0.0 if
len(self.calib_points) < 2 else 0.065)
127                if y_real is None:
128                    return
129                self.calib_points.append((x, y, x_real, y_real))
130                self.ax_img.plot(x, y, 'ro', markersize=12, markeredgewidth=2)
131                self.ax_img.text(x + 15, y - 15, f"P{len(self.calib_points)}\nX={x_real}\nY={y_real}",
color='red', fontsize=11, fontweight='bold')
132                self.canvas.draw_idle()
133                if len(self.calib_points) == 3:
134                    self.canvas.mpl_disconnect(self.cid_click)
135                    self.cid_click = None
136                    self.auto_digitize_high_precision()
137                    self.cid_edit = self.canvas.mpl_connect('button_press_event', self.on_edit_click)
138                    self.btn_export['state'] = tk.NORMAL
139                    self.btn_diagnostico['state'] = tk.NORMAL
140                    messagebox.showinfo("Digitalizao", "Digitalizao automtica concluda!\n n Clique
esquerdo: adiciona ponto verde exatamente na posio clicada\n Clique direito proximo a um ponto verde:
remove o ponto")
141            except Exception as e:
142                messagebox.showerror("Erro na calibrao", f"Erro inesperado: {e}")
143
144    def on_edit_click(self, event):
145        if event.inaxes != self.ax_img or event.xdata is None or event.ydata is None or self.graph_x1 is
None or self.graph_x2 is None or self.base_y is None:
146            return
147
148        x_click = event.xdata
149        y_click = event.ydata
150
151        if not (self.graph_x1 <= x_click <= self.graph_x2 and y_click < self.base_y + 15):
152            return
153
154        try:
155            if event.button == 1: # Adicionar
156                if any(abs(p[0] - x_click) < 10 and abs(p[1] - y_click) < 10 for p in self.points):
157                    return
158                self.points.append((x_click, y_click))
159                self.redraw_points_only()
160                self.update_spectrum_plot()

```

```
161
162     elif event.button == 3: # Remover
163         tol = 20
164         for i in range(len(self.points) - 1, -1, -1):
165             px, py = self.points[i]
166             if (px - x_click)**2 + (py - y_click)**2 < tol**2:
167                 self.points.pop(i)
168                 self.redraw_points_only()
169                 self.update_spectrum_plot()
170                 break
171     except Exception as e:
172         messagebox.showerror("Erro na edio", f"Erro ao editar pontos: {e}")
173
174 def auto_digitize_high_precision(self):
175     if len(self.calib_points) != 3:
176         messagebox.showerror("Erro", "Calibrao incompleta (3 pontos necessrios).")
177         return
178     try:
179         p1, p2, p3 = self.calib_points
180         left = min(p1[0], p2[0])
181         right = max(p1[0], p2[0])
182         base_y = max(p1[1], p2[1])
183         self.base_y = base_y
184         margin = 50
185         x1 = max(0, int(left))
186         x2 = min(self.image_np.shape[1], int(right))
187         y1 = max(0, int(p3[1] - margin))
188         y2 = min(self.image_np.shape[0], int(base_y + margin))
189         crop = self.image_np[y1:y2, x1:x2]
190         if crop.size == 0 or crop.shape[1] == 0:
191             messagebox.showerror("Erro", "Regio do grfico invlida.")
192             return
193
194         self.graph_x1 = x1
195         self.graph_x2 = x2
196
197         mean_val = np.mean(crop)
198         std_val = np.std(crop)
199         threshold = mean_val - 1.2 * std_val if std_val > 0 else mean_val - 10
200
201         self.points = []
202         for col in range(crop.shape[1]):
203             column = crop[:, col]
204             dark_pixels = np.where(column < threshold)[0]
205             if len(dark_pixels) > 1:
206                 top_dark = np.min(dark_pixels)
207                 y_img = y1 + top_dark
208                 x_img = x1 + col
209                 if y_img < base_y + 15:
210                     self.points.append((x_img, y_img))
211
212         self.redraw_points_only()
213         self.update_spectrum_plot()
214     except Exception as e:
215         messagebox.showerror("Erro na digitalizao", f"Erro ao digitalizar: {e}")
216
217 def update_real_data(self):
218     self.real_data = []
219     if len(self.points) == 0 or len(self.calib_points) != 3:
220         return
221     try:
222         scale_x, offset_x, scale_y, offset_y = self.calibrate_transform()
223         sorted_points = sorted(self.points, key=lambda p: p[0])
224         for x_img, y_img in sorted_points:
225             x_real = scale_x * x_img + offset_x
226             y_real = max(0.0, scale_y * y_img + offset_y)
227             self.real_data.append((round(x_real, 2), round(y_real, 6)))
228     except Exception as e:
229         messagebox.showerror("Erro", f"Falha ao calcular dados reais: {e}")
230
231 def update_spectrum_plot(self):
232     self.ax_plot.clear()
233     if self.real_data:
```

```
234         try:
235             xs, ys = zip(*self.real_data)
236             self.ax_plot.stem(xs, ys, linefmt='b-', markerfmt='bo', basefmt='r-')
237             self.ax_plot.set_xlabel('Frequencia (Hz)')
238             self.ax_plot.set_ylabel('Amplitude')
239             self.ax_plot.grid(True, alpha=0.5)
240             self.ax_plot.set_title('Espectro Digitalizado')
241         except Exception:
242             self.ax_plot.set_title('Erro ao plotar espectro')
243     else:
244         self.ax_plot.set_title('Espectro Digitalizado (sem pontos)')
245     self.canvas.draw_idle()
246
247 def calibrate_transform(self):
248     if len(self.calib_points) != 3:
249         raise ValueError("Calibrao incompleta")
250     p1, p2, p3 = self.calib_points
251     x1_img, y1_img, x1_real, y1_real = p1
252     x2_img, y2_img, x2_real, y2_real = p2
253     p3_y_img = p3[1]
254     y3_real = p3[3]
255
256     dx_img = x2_img - x1_img
257     dy_img = p3_y_img - (y1_img + y2_img) / 2
258     if abs(dx_img) < 1e-6 or abs(dy_img) < 1e-6:
259         raise ValueError("Pontos de calibrao alinhados ou muito prximos (diviso por zero).")
260
261     scale_x = (x2_real - x1_real) / dx_img
262     offset_x = x1_real - scale_x * x1_img
263     base_real = (y1_real + y2_real) / 2
264     base_img = (y1_img + y2_img) / 2
265     scale_y = (y3_real - base_real) / dy_img
266     offset_y = base_real - scale_y * base_img
267     return scale_x, offset_x, scale_y, offset_y
268
269 def export_data(self):
270     self.update_real_data()
271     if not self.real_data:
272         messagebox.showwarning("Aviso", "Nenhum dado para exportar!")
273         return
274     try:
275         save_path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".xlsx", filetypes=[("Excel",
276             "*.xlsx"), ("CSV", "*.csv")])
277         if save_path:
278             df = pd.DataFrame(self.real_data, columns=['Frequencia (Hz)', 'Amplitude'])
279             if save_path.endswith('.csv'):
280                 df.to_csv(save_path, index=False)
281             else:
282                 df.to_excel(save_path, index=False)
283             messagebox.showinfo("Sucesso", "Dados exportados com sucesso!")
284         except Exception as e:
285             messagebox.showerror("Erro", f"Falha ao exportar: {e}")
286
287 def realizar_diagnostico(self):
288     try:
289         self.update_real_data()
290
291         rpm = simpledialog.askfloat("RPM do Eixo", "Digite o RPM do rolamento:", minvalue=1)
292         if rpm is None:
293             return
294
295         rolamento = simpledialog.askstring("Modelo do Rolamento", "Digite o modelo (6203zz ou
296             6204zz):")
297         if rolamento is None:
298             return
299         rolamento = rolamento.strip().lower()
300         if rolamento not in ["6203zz", "6204zz"]:
301             messagebox.showerror("Erro", "Modelo invlido! Use 6203zz ou 6204zz.")
302             return
303
304         if not self.real_data:
305             messagebox.showwarning("Aviso", "No h pontos digitalizados. O espectro ser vazio.")
```

```
305     params = {
306         "6203zz": {"N": 7, "d": 6.747, "pd": (17 + 40) / 2},
307         "6204zz": {"N": 8, "d": 7.938, "pd": (20 + 47) / 2}
308     }
309     p = params[rolamento]
310     N, d, pd = p["N"], p["d"], p["pd"]
311     fr = rpm / 60
312
313     BPF0 = (N / 2) * fr * (1 - (d / pd))
314     BPFI = (N / 2) * fr * (1 + (d / pd))
315     BSF = (pd / (2 * d)) * fr * (1 - ((d / pd)**2))
316     FTF = (1 / 2) * fr * (1 - (d / pd))
317
318     freqs = np.array([p[0] for p in self.real_data]) if self.real_data else np.array([])
319     amps = np.array([p[1] for p in self.real_data]) if self.real_data else np.array([])
320
321     peak_freqs = np.array([])
322     peak_amps_norm = np.array([])
323     if len(amps) > 1 and np.max(amps) > 0:
324         amps_norm = amps / np.max(amps)
325         peaks, _ = find_peaks(amps_norm, height=0.05, prominence=0.02, distance=3)
326         if len(peaks) == 0:
327             peaks, _ = find_peaks(amps_norm, prominence=0.01, distance=3)
328         if len(peaks) > 0:
329             peak_freqs = freqs[peaks]
330             peak_amps_norm = amps_norm[peaks]
331
332     tol = 0.03
333     defeitos = {
334         "Pista Externa": {"freq": BPF0, "score": 0.0, "num_harm": 0},
335         "Pista Interna": {"freq": BPFI, "score": 0.0, "num_harm": 0},
336         "Esferas": {"freq": BSF, "score": 0.0, "num_harm": 0},
337         "Gaiola": {"freq": FTF, "score": 0.0, "num_harm": 0},
338     }
339
340     for (nome, info) in defeitos.items():
341         base_freq = info["freq"]
342         if base_freq <= 0:
343             continue
344         matching_amps = []
345         for k in range(1, 11):
346             target = k * base_freq
347             if len(freqs) > 0 and target > freqs[-1] * 1.1:
348                 break
349             if len(peak_freqs) == 0:
350                 break
351             diffs = np.abs(peak_freqs - target)
352             if np.min(diffs) <= tol * target:
353                 idx = np.argmin(diffs)
354                 matching_amps.append(peak_amps_norm[idx])
355         if matching_amps:
356             max_rel = np.max(matching_amps)
357             num_harm = len(matching_amps)
358             score = max_rel * 100
359             if num_harm > 1:
360                 score = min(100, score + 15 * (num_harm - 1))
361             info["score"] = round(score, 1)
362             info["num_harm"] = num_harm
363
364     defeitos_ordenados = sorted(defeitos.items(), key=lambda x: x[1]["score"], reverse=True)
365
366     max_score = max(info["score"] for info in defeitos.values()) if self.real_data else 0
367
368     if not self.real_data:
369         estado = "SEM DADOS PARA ANLISE"
370         veredito = "No foi possvel realizar diagnstico por falta de dados digitalizados."
371     else:
372         if max_score >= 80:
373             estado = "DEFEITO GRAVE DETECTADO"
374         elif max_score >= 60:
375             estado = "DEFEITO MODERADO DETECTADO"
376         elif max_score >= 30:
377             estado = "INCIO DE DEFEITO POSSVEL"
```

```

378         else:
379             estado = "ROLAMENTO NORMAL"
380
381         defeitos_graves = [nome for nome, info in defeitos_ordenados if info["score"] >= 60]
382         if defeitos_graves:
383             veredito = f"Defeito principal em: {'', '.join(defeitos_graves)})."
384             if max_score >= 80:
385                 veredito += " Parada imediata e substituição recomendada."
386             elif max_score >= 60:
387                 veredito += " Monitorar urgentemente."
388         else:
389             veredito = "Sem defeitos graves. Operação normal."
390
391         # Dashboard tabela da direita finalmente perfeita
392         self.diagnostico_fig = Figure(figsize=(18, 10), dpi=120, facecolor='white') # Figura mais
393         self.diagnostico_fig.suptitle(f"DIAGNOSTICO - {rolamento.upper()} @ {rpm} RPM", fontsize=20,
394         fontweight='bold', y=0.98)
395
396         # Muito mais espaço horizontal para a tabela da direita
397         gs = GridSpec(3, 2, figure=self.diagnostico_fig, height_ratios=[5, 4, 1.5],
398         width_ratios=[1, 3], hspace=0.4, wspace=0.6)
399
400         # Espectro
401         ax_spectrum = self.diagnostico_fig.add_subplot(gs[0, :])
402         if self.real_data and len(freqs) > 0:
403             ax_spectrum.stem(freqs, amps, linefmt='black', markerfmt='none', basefmt='lightgray')
404             ax_spectrum.fill_between(freqs, amps, color='lightgray', alpha=0.4)
405             ax_spectrum.set_ylabel("Amplitude", fontsize=14)
406             ax_spectrum.set_xlabel("Frequência (Hz)", fontsize=14)
407             ax_spectrum.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
408         else:
409             ax_spectrum.text(0.5, 0.5, "ESPECTRO VAZIO\n(Nenhum ponto digitalizado)",
410             ha='center', va='center', transform=ax_spectrum.transAxes,
411             fontsize=18, color='gray')
412         ax_spectrum.spines['top'].set_visible(False)
413         ax_spectrum.spines['right'].set_visible(False)
414
415         # Tabela de parâmetros (esquerda)
416         ax_params = self.diagnostico_fig.add_subplot(gs[1, 0])
417         ax_params.axis('off')
418         params_data = [
419             ["Parâmetro", "Valor"],
420             ["RPM", f"{rpm}"],
421             ["fr (Hz)", f"{fr:.2f}"],
422             ["BPFO", f"{BPFO:.2f} Hz"],
423             ["BPFI", f"{BPFI:.2f} Hz"],
424             ["BSF", f"{BSF:.2f} Hz"],
425             ["FTF", f"{FTF:.2f} Hz"],
426         ]
427         params_table = ax_params.table(cellText=params_data[1:], colLabels=params_data[0],
428         loc='center', cellLoc='center', bbox=[0, 0, 1, 1])
429         params_table.auto_set_font_size(False)
430         params_table.set_fontsize(12)
431         params_table.scale(1, 2.4)
432         for (i, j), cell in params_table.get_celld().items():
433             if i == 0:
434                 cell.set_facecolor('#dddddd')
435                 cell.set_text_props(weight='bold')
436
437         # Tabela de defeitos (direita) correção definitiva
438         ax_defeitos = self.diagnostico_fig.add_subplot(gs[1, 1])
439         ax_defeitos.axis('off')
440
441         headers = ["Defeito", "Freq (Hz)", "Score (%)", "Harmônicos", "Severidade"]
442         rows = []
443         for nome, info in defeitos_ordenados:
444             severidade = "Grave" if info["score"] >= 60 else "Moderado" if info["score"] >= 30 else
445             "Normal"
446             rows.append([nome, f"{info['freq']:.2f}", f"{info['score']:.1f}",
447             str(info["num_harm"]), severidade])

```



```

448     # Larguras generosas para evitar qualquer sobreposio
449     defeitos_table = ax_defeitos.table(cellText=rows, colLabels=headers,
450                                       colWidths=[0.32, 0.16, 0.16, 0.18, 0.18],
451                                       loc='center', bbox=[0, 0, 1, 1])
452
453     defeitos_table.auto_set_font_size(False)
454     defeitos_table.set_fontsize(11.5) # Fonte ligeiramente menor para garantir espao
455     defeitos_table.scale(1.2, 3.0) # Mais escala horizontal e vertical para respirar
456
457     # Cabealho
458     for (i, j), cell in defeitos_table.get_celld().items():
459         if i == 0:
460             cell.set_facecolor('#dddddd')
461             cell.set_text_props(weight='bold', ha='center', va='center')
462
463     # Alinhamento dos dados
464     for row_idx in range(1, len(rows) + 1):
465         defeitos_table[(row_idx, 0)].set_text_props(ha='left', va='center', weight='normal')
466         for col_idx in range(1, 5):
467             defeitos_table[(row_idx, col_idx)].set_text_props(ha='center', va='center')
468
469     # Cores por severidade
470     for idx, (_, info) in enumerate(defeitos_ordenados):
471         row = idx + 1
472         score = info["score"]
473         if score >= 60:
474             color = '#ffeeee'
475         elif score >= 30:
476             color = '#ff0e0e'
477         else:
478             color = '#eeffee'
479         for col in range(5):
480             defeitos_table[(row, col)].set_facecolor(color)
481
482     # Veredito mais compacto para caber perfeitamente
483     ax_veredito = self.diagnostico_fig.add_subplot(gs[2, :])
484     ax_veredito.axis('off')
485     cor_estado = 'red' if "GRAVE" in estado else 'orange' if "MODERADO" in estado else 'green'
486     ax_veredito.text(0.5, 0.70, estado, ha='center', va='center', fontsize=26,
487                    fontweight='bold', color=cor_estado)
488     ax_veredito.text(0.5, 0.30, veredito, ha='center', va='center', fontsize=15, wrap=True)
489
490     # Janela
491     dashboard_win = tk.Toplevel(self.root)
492     dashboard_win.title("Dashboard de Diagnostico")
493     dashboard_win.geometry("1800x1000")
494     canvas_dash = FigureCanvasTkAgg(self.diagnostico_fig, master=dashboard_win)
495     canvas_dash.draw()
496     canvas_dash.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
497
498     self.btn_salvar_diagnostico['state'] = tk.NORMAL
499     messagebox.showinfo("Concluido", "Diagnostico gerado! A tabela da direita agora est 100%
formatada: cabealhos separados, sem sobreposio, nomes completos e tudo legvel. O veredito tambm est
mais compacto.")
500
501     except Exception as e:
502         messagebox.showerror("Erro no diagnstico", f"Erro inesperado: {str(e)}")
503
504     def salvar_diagnostico(self):
505         if self.diagnostico_fig is None:
506             messagebox.showwarning("Aviso", "Faa o diagnstico primeiro!")
507             return
508         try:
509             path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".png", filetypes=[("PNG", "*.png")])
510             if path:
511                 self.diagnostico_fig.savefig(path, dpi=300, bbox_inches='tight')
512                 messagebox.showinfo("Salvo!", "Relatrio salvo com sucesso!")
513             except Exception as e:
514                 messagebox.showerror("Erro", f"Falha ao salvar: {e}")
515
516     def redraw(self, full_reset=False):
517         if self.image is None:
518             return
519         if full_reset:

```

```

519         self.ax_img.clear()
520         self.ax_img.imshow(self.image)
521         self.ax_img.axis('off')
522         self.redraw_points_only()
523         self.update_spectrum_plot()
524
525     def redraw_points_only(self):
526         for artist in list(self.ax_img.collections) + list(self.ax_img.lines) + list(self.ax_img.texts):
527             if artist:
528                 artist.remove()
529
530         try:
531             for i, (x, y, xr, yr) in enumerate(self.calib_points):
532                 self.ax_img.plot(x, y, 'ro', markersize=12, markeredgewidth=2, color='white', markeredgewidth=2)
533                 self.ax_img.text(x + 15, y - 15, f"P{i+1}\nX={xr}\nY={yr}", color='red', fontsize=11,
fontweight='bold')
534
535             for x, y in self.points:
536                 self.ax_img.plot(x, y, 'go', markersize=3, alpha=0.5)
537         except Exception:
538             pass
539
540     def clear_all(self):
541         self.points = []
542         self.calib_points = []
543         self.real_data = []
544         self.diagnostico_fig = None
545         self.graph_x1 = None
546         self.graph_x2 = None
547         self.base_y = None
548         self.redraw(full_reset=True)
549         self.ax_plot.clear()
550         self.ax_plot.set_title('Espectro Digitalizado (vazio)')
551         self.canvas.draw_idle()
552         for btn in [self.btn_export, self.btn_diagnostico, self.btn_salvar_diagnostico]:
553             btn['state'] = tk.DISABLED
554         if self.cid_click:
555             self.canvas.mpl_disconnect(self.cid_click)
556             self.cid_click = None
557         if self.cid_edit:
558             self.canvas.mpl_disconnect(self.cid_edit)
559             self.cid_edit = None
560
561 if __name__ == "__main__":
562     try:
563         root = tk.Tk()
564         app = GraphDigitizer(root)
565         root.mainloop()
566     except Exception as e:
567         messagebox.showerror("Erro fatal", f"Erro ao iniciar aplicao: {e}")

```

Listing 1: Código completo do aplicativo GraphDigitizer

5 Funções que Podem Ser Melhoradas para Aumentar a Precisão do Diagnóstico

As funções críticas para a precisão do diagnóstico são as responsáveis pela digitalização da curva e pela detecção/análise de falhas. Abaixo estão as principais funções e sugestões concretas de melhoria:

5.1 auto_digitize_high_precision

Problema atual: Detecta a linha assumindo que ela é o pixel mais escuro em cada coluna dentro de uma região cropada. Sensível a ruído, linhas grossas ou fundo não uniforme.

Melhorias sugeridas:

- Usar detecção de borda (ex.: Canny com OpenCV) ou filtro Sobel para encontrar contornos mais precisos.
- Implementar busca subpixel (interpolação quadrática ao redor do mínimo).
- Aplicar suavização prévia (Gaussian blur) na região cropada.
- Permitir ajuste manual do threshold via slider na interface.
- Detectar múltiplos candidatos por coluna e escolher o mais contínuo com colunas vizinhas.

5.2 `update_real_data` e `calibrate_transform`

Problema atual: Calibração linear com apenas 3 pontos pode ser imprecisa se os eixos não forem perfeitamente lineares ou se houver distorção na imagem.

Melhorias sugeridas:

- Permitir mais pontos de calibração e usar regressão linear robusta (RANSAC).
- Detectar automaticamente se o eixo Y é logarítmico e aplicar transformação adequada.
- Corrigir perspectiva da imagem (homografia) se a foto não for frontal.

5.3 `realizar_diagnostico` – Detecção de Picos

Problema atual: Usa `find_peaks` com parâmetros fixos e fallback simples.

Melhorias sugeridas:

- Normalizar o espectro de forma mais robusta (ex.: remover tendência de base).
- Aplicar suavização (moving average ou Savitzky-Golay) antes da detecção de picos.
- Usar detecção adaptativa de threshold baseada no ruído estimado.
- Implementar envelope analysis (Hilbert transform) para detectar modulações típicas de falhas em rolamentos.
- Busca de harmônicos com tolerância variável (maior em frequências altas).
- Adicionar mais modelos de rolamentos e permitir entrada manual de parâmetros geométricos.

5.4 Outras Melhorias Gerais

- **Filtragem do espectro digitalizado:** Interpolar e suavizar os pontos extraídos antes da análise.
- **Validação estatística:** Calcular confiança dos scores com base na densidade de picos.
- **Interface:** Adicionar sliders para ajustar parâmetros de detecção em tempo real.

6 Conclusão

O aplicativo já oferece uma solução funcional e visualmente rica para diagnóstico de rolamentos a partir de imagens. As melhorias sugeridas acima, especialmente na digitalização e na análise espectral, podem elevar significativamente a precisão e robustez do diagnóstico, tornando-o adequado para uso profissional.

Para implementar as melhorias, recomenda-se adicionar a biblioteca OpenCV (`pip install opencv-python`) e refatorar as funções indicadas.